

현묘의 묘운력 사용 설명서

묘운력은 일반 만세력과 운(運)을 계산하는 방식이 다릅니다. 이 설명서는 사이트 사용 순서와 함께, 묘운력이 어떤 원리로 계산되는지를 설명합니다.

차례

1. 묘운력이란? — 만세력과 무엇이 다른가
2. 빠른 시작 — 생년월일시 입력부터 결과 확인까지
3. 묘운력 계산 원리 — 4,380행 120년 시간표
4. 화면 안내 — 대운 카드, 모드 전환, 날짜 조회, 전체 표, 택일 참고
5. 참고 사항

1. 묘운력이란? — 만세력과 무엇이 다른가

만세력은 실제 달력을 따라갑니다. 연주(年柱)는 해가 바뀔 때, 월주(月柱)는 절기가 바뀔 때, 일주(日柱)는 날이 바뀔 때 함께 바뀝니다. 즉 "오늘이 무슨 날인가"를 읽는 달력입니다.

묘운력은 다릅니다. 출생 시각의 원국(原局)을 씨앗으로 삼아, 원국의 시간축을 120배로 펼쳐서 한 사람의 삶 전체(120년)에 대응시킵니다. 원국에서 2시간이 흐르면 삶에서는 10일이 흐른 것으로 보는 식입니다. 그래서 묘운력의 연·월·일·시주는 달력이 아니라 그 사람의 출생 시각을 기준으로 흘러갑니다.

	만세력	묘운력
기준	실제 달력(절기·연·월·일)	출생 시각의 원국 시간축
모두 같은가	같은 날짜면 누구나 같은 간지	같은 날짜라도 사람마다 다름
운의 단위	대운(10년)·세운(1년)·월운·일운·시운	대운(약 10년) → 일주(약 4개월) → 시주(10일)
대운 나이	전통 대운수 공식(절입까지 일수 ÷ 3)	120년 표에서 월주가 바뀌는 지점을 추출 — 사람마다 다름

이 사이트의 핵심은 "입력한 팔자(원국)를 보여주는 것"이 아니라, 원국을 120년 시간표로 펼쳐 10일 단위의 운까지 읽을 수 있게 만든 묘운력 계산에 있습니다.

2. 빠른 시작 — 입력부터 결과 확인까지

1

[2. 생년월일시 입력]에 출생 정보를 넣습니다

년·월·일·시·분을 입력하고 달력(양력/음력, 윤달)과 성별을 선택합니다. 성별과 연간의 음양에 따라 순행/역행이 자동으로 정해집니다. 입력을 마치면 [계산 시작]을 누릅니다.

2

[3. 사주팔자]에서 원국을 확인합니다

연·월·일·시 네 기둥과 십신(十神), 3-2의 오행 분포도가 표시됩니다. [3-1. 대운]에는 묘운력으로 계산된 대운 카드가 나이순으로 나타납니다.

3

[6. 전체 기간 묘운력]에서 120년 시간표를 확인합니다

출생 시각부터 10일 단위로 계산된 전체 4,380행의 묘운력이 표로 생성됩니다. 화면에는 300행만 표시되며, 전체 결과는 [엑셀(xlsx) 저장]으로 내려받습니다.

2. 생년월일시 입력

생년월일시:

1990

년

3

월

15

일

10

시

30

분

달력: 양력 음력 윤달

성별: 남성 여성

※ 인시(寅時) 일수론을 기반으로 진행합니다.

계산 시작

지금 시간 넣기

입력 초기화

① 생년월일시·달력·성별을 입력하고 [계산 시작]을 누릅니다. (예시: 1990-03-15 10:30, 남성)

3. 사주팔자 (원국 ↔ 운)

(2.에서 날짜 입력 후 [계산 시작] 시 표시됩니다. 아래 3-1 대운에서 기본 만세력 모드는 대운→세운→월운→일운→시운(時)을 누르면 왼쪽에 운 8자가 원국과 나란히 조립됩니다. 시운까지 골라야 시주가 채워지며, 안 고르면 "시간 미상"으로 비워둡니다. 묘운력 모드로 전환하면 대운→일주(4개월)→시주(10일)를 직접 선택하거나 [오늘을 팔자로 보기]로 오늘 묘운력 운 8자를 바로 조립할 수 있습니다.)

시주	일주	월주	연주
己 기	己 기	己 기	庚 경
비견	일간	비견	상관
巳 사	卯 묘	卯 묘	午 오
정인	편관	편관	편인

② 원국 사주팔자 — 시·일·월·연 네 기등과 십신이 표시됩니다.

6. 전체 기간 묘운력

(계산 시작 후 결과가 표시됩니다.)

엑셀(xlsx) 저장

전체 초기화

계산 완료! (4380개) / 300개 표시

전체 4380개 중 300행만 표시됩니다. 전체 결과는 [엑셀(xlsx) 저장]을 이용하세요.

날짜	시주	일주	월주	연주	적용 기간 시작	적용 기간 끝
1990-03-15 10:30	기사	기묘	기묘	경오	1990-03-15 10:30	1990-03-20 10:30
1990-03-15 11:30	경오	기묘	기묘	경오	1990-03-20 10:30	1990-03-30 10:30
1990-03-15 13:30	신미	기묘	기묘	경오	1990-03-30 10:30	1990-04-09 10:30
1990-03-15 15:30	임신	기묘	기묘	경오	1990-04-09 10:30	1990-04-19 10:30
1990-03-15 17:30	계유	기묘	기묘	경오	1990-04-19 10:30	1990-04-29 10:30
1990-03-15 19:30	갑술	기묘	기묘	경오	1990-04-29 10:30	1990-05-09 10:30
1990-03-15 21:30	을해	기묘	기묘	경오	1990-05-09 10:30	1990-05-19 10:30
1990-03-15 23:30	갑자	기묘	기묘	경오	1990-05-19 10:30	1990-05-29 10:30
1990-03-16 01:30	을축	기묘	기묘	경오	1990-05-29 10:30	1990-06-08 10:30
1990-03-16 03:30	무인	경진	기묘	경오	1990-06-08 10:30	1990-06-18 10:30

③ 전체 기간 묘운력 — 한 행이 삶의 10일에 해당하며, 적용 기간(시작~끝)이 함께 표시됩니다. (첫 행만 10일보다 짧은 부분 구간입니다 — 3-2절 참고. 위 예시는 10:30 출생이라 11:30 경계까지 1시간 × 120 = 5일이 첫 구간입니다.)

3. 묘운력 계산 원리 — 4,380행 120년 시간표

3-1. 원국 시간축을 120배로 펼친다

묘운력은 "절입까지 며칠 남았는가"를 나누는 전통 대운수 공식이 아닙니다. 출생 시각에서 출발해 순행(또는 역행) 방향으로 원국의 시간을 흘려보내고, 그 시간을 120배로 확대해 실제 삶의 기간에 대응시킵니다.

원국 2시간	× 120	삶의 10일
원국 1일	× 120	삶의 120일
원국 1년	× 120	삶의 120년

원국 시간 2시간마다 한 행(row)을 만들고, 각 행마다 그 시각의 연주·월주·일주·시주 네 기둥을 모두 계산합니다. 한 행이 삶의 10일에 해당하므로, 전체 표는 $4,380\text{행} \times 10\text{일} = 43,800\text{일} = 120\text{년}$ 이 됩니다. [6. 전체 기간 묘운력]에 보이는 표가 바로 이것입니다.

3-2. 첫 구간이 핵심 — 출생 시각과 첫 시주 경계

표의 둘째 행부터는 모든 행이 정확히 "원국 2시간 = 삶의 10일"이지만, 첫 행만은 예외입니다. 시주의 경계는 2시간 간격으로 홀수 시 30분 (... 13:30, 15:30, 17:30 ...)에 있는데, 사람이 경계 시각에 딱 맞춰 태어나지는 않기 때문입니다. 그래서 첫 행은 출생 시각부터 처음 만나는 시주 경계까지의 시간만 × 120 해서 적용합니다.

15:37 출생 · 순행	다음 경계 17:30까지 1시간 53분 × 120	첫 구간 약 9.4일
15:37 출생 · 역행	직전 경계 15:30까지 7분 × 120	첫 구간 14시간 (840분)

예를 들어 15:37 출생에 역행이라면, 원국 시간을 거슬러 올라가 7분 만에 15:30 경계를 만나므로 (경계를 넘는 순간 그 직전인 15:29의 간지로 읽습니다) 첫 행의 적용 기간은 출생 후 14시간뿐입니다. 같은 출생 시각이라도 순행이면 17:30까지 1시간 53분이 남아 있어 첫 구간이 약 9.4일이 됩니다. 이 첫 구간이 끝나는 순간부터 시주가 바뀌기 시작하므로, 묘운력 전체 시간표의 출발점을 정하는 가장 중요한 지점입니다. 만약 경계 시각(예: 15:30 정각)에 태어났다면 어떨까요? 그 경우에는 부분 구간 자체가 없이, 출생 직후부터 곧바로 순행/역행 방향으로 10일씩 진행되므로 마찬가지로 문제없이 계산됩니다.

원국 시간은 순행/역행 방향으로 흐르지만, 적용 기간은 언제나 출생일부터 미래로 흐릅니다. 출생 시각이 1분만 달라져도 첫 구간이 삶의 시간으로 2시간씩 달라지고, 그만큼 이후 모든 행의 경계가 함께 밀리므로 출생 시각(분 단위)을 정확히 입력하는 것이 묘운력에서는 특히 중요합니다.

3-3. 대운은 "공식"이 아니라 표에서 추출한 변곡점

먼저 120년 표를 만든 다음, 그 안에서 월주가 바뀌는 행을 찾아 그 시작 나이와 함께 대운 카드로 보여줍니다. 월주가 한 번 바뀌면 다음 변화까지 약 10년이 흐르므로 전통 사주의 대운과 비슷한 호흡이 되지만, 출발점이 다릅니다.

화면의 대운 나이는 고정된 대운수 공식의 결과가 아니라, 그 사람의 120년 표에서 월주가 실제로 바뀌는 시점입니다. 그래서 사람마다, 순행/역행 방향마다, 절기 간격마다 다르게 나옵니다.

연주(年柱)도 함께 흐릅니다. 대운의 월지(月支)가 인(寅)에 도달할 때마다 연주가 60갑자에서 한 칸 나아가고(역행이면 한 칸 물러나고), 그 사이에는 같은 연주가 유지됩니다.

3-4. 대운 → 일주 → 시주: 점점 촘촘해지는 운

네 기둥이 모두 흐르기 때문에, 운을 읽는 단위도 세 단계로 나뉩니다. 한 대운(같은 월주가 유지되는 약 10년) 안에는 일주가 바뀌는 약 4개월 단위의 구간이 있고, 한 일주 안에는 시주가 바뀌는 10일 단위의 구간이 있습니다.

대운 (월주)

약 10년

월주가 같은 구간 — 삶의 큰 흐름

일주

약 4개월

한 대운 안에서 일주가 같은 구간

시주

10일

표의 한 행 — 가장 촘촘한 단위

3-1. 대운 (大運)

(계산 완료 후 표시됩니다.)

만세력으로 보기 **오늘을 팔자로 보기**

107 (107.3)	97 (97.6)	87 (87.9)	77 (78.1)	67 (68.2)	57 (58.2)	47 (47.9)	37 (37.6)	27 (27.3)	17 (17.0)	7 (6.9)	0
월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주
庚 경	己 기	戊 무	丁 정	丙 병	乙 을	甲 갑	癸 계	壬 임	辛 신	庚 경	己 기
상관	비견	겁재	편인	정인	편관	정관	편재	정재	식신	상관	비견
寅 인	丑 축	子 자	亥 해	戌 술	酉 유	申 신	未 미	午 오	巳 사	辰 진	卯 묘
정관	비견	편재	정재	겁재	식신	상관	비견	편인	정인	겁재	편관

일주 (4개월 단위) · 묘운력 만세력으로 보기

2017-06-16~	2017-09-14~	2018-01-12~	2018-05-12~	2018-09-09~	2019-01-07~	2019-05-07~	2019-09-04~	2020-01-02~	2020-05-01~	2020-08-29~	2020-12-27~	2021-04-26~	2021-08-24~
壬 임	癸 계	甲 갑	乙 을	丙 병	丁 정	戊 무	己 기	庚 경	辛 신	壬 임	癸 계	甲 갑	乙 을
정재	편재	정관	편관	정인	편인	겁재	비견	상관	식신	정재	편재	정관	편관
寅 인	卯 묘	辰 진	巳 사	午 오	未 미	申 신	酉 유	戌 술	亥 해	子 자	丑 축	寅 인	卯 묘
정관	편관	겁재	정인	편인	비견	상관	식신	겁재	정재	편재	비견	정관	편관

시주 (10일 단위) · 묘운력

2017-06-16	2017-06-26	2017-07-06	2017-07-16	2017-07-26	2017-08-05	2017-08-15	2017-08-25	2017-09-04
乙 을	丙 병	丁 정	戊 무	己 기	庚 경	辛 신	庚 경	辛 신
편관	정인	편인	겁재	비견	상관	식신	상관	식신
巳 사	午 오	未 미	申 신	酉 유	戌 술	亥 해	子 자	丑 축
정인	편인	비견	상관	식신	겁재	정재	편재	비견

대운 카드를 누르면 일주(4개월) 카드가, 일주를 누르면 시주(10일) 카드가 차례로 펼쳐집니다.

시주 카드까지 선택하면 화면 왼쪽에 그 시점의 **묘운력 운 8자(시·일·월·연)**가 원국과 나란히 조립됩니다. 원국 8자와 운 8자를 한눈에 비교하며 읽는 것이 묘운력의 기본 사용법입니다.

3. 사주팔자 (원국 ↔ 운)

(2.에서 날짜 입력 후 [계산 시작] 시 표시됩니다. 아래 3-1 대운에서 기본 만세력 모드는 대운→세운→월운→일운→시운(時)을 누르면 왼쪽에 운 8자가 원국과 나란히 조립됩니다. 시운까지 골라야 시주가 채워지며, 안 고르면 "시간 미상"으로 비워둡니다. 묘운력 모드로 전환하면 대운→일주(4개월)→시주(10일)를 직접 선택하거나 [오늘을 팔자로 보기]로 오늘 묘운력 운 8자를 바로 조립할 수 있습니다.)

운 · 묘운력				시주	일주	월주	연주
시주	일주	월주	연주	己	己	己	庚
乙	壬	壬	庚	己	己	己	庚
을	임	임	경	기	기	기	경
편관	정재	정재	상관	비견	일간	비견	상관
巳	寅	午	午	巳	卯	卯	午
사	인	오	오	사	묘	묘	오
정인	정관	편인	편인	정인	편관	편관	편인

선택한 시점의 운 8자(왼쪽)가 원국(오른쪽)과 나란히 표시됩니다.

4. 화면 안내

4-1. [3-1. 대운] – 대운 카드와 모드 전환

계산이 끝나면 대운 카드가 최근 나이부터 나이순으로 나열됩니다. 카드 위의 숫자는 그 대운이 시작되는 나이이며, 괄호 안은 소수점까지 계산된 정확한 나이입니다.

3-1. 대운 (大運)

(계산 완료 후 표시됩니다.)

묘운력으로 보기
오늘을 팔자로 보기

107 (107.3)	97 (97.6)	87 (87.9)	77 (78.1)	67 (68.2)	57 (58.2)	47 (47.9)	37 (37.6)	27 (27.3)	17 (17.0)	7 (6.9)	0
월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주	월주
庚	己	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	辛	庚	己
경	기	무	정	병	을	갑	계	임	신	경	기
상관	비견	겁재	편인	정인	편관	정관	편재	정재	식신	상관	비견
寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯
인	축	자	해	술	유	신	미	오	사	진	인
정관	비견	편재	정재	겁재	식신	상관	비견	편인	정인	겁재	편관

대운 카드. 왼쪽 위 [묘운력으로 보기] 버튼으로 모드를 전환합니다.

모드	대운 카드를 눌렀을 때 펼쳐지는 단계
만세력 (기본)	대운 → 세운(실제 연) → 월운 → 일운 → 시운. 시운까지 고르면 실제 달력 기준의 운 8자가 조립됩니다. 시운을 고르지 않으면 시주는 "시간 미상"으로 비워 둡니다.
묘운력	대운 → 일주(4개월) → 시주(10일). 3장에서 설명한 묘운력 고유의 단위로 운 8자를 조립합니다.

[오늘을 팔자로 보기]를 누르면 단계를 일일이 클릭하지 않아도 오늘(지금)에 해당하는 운 8자가 바로 조립됩니다.

4-2. [5. 보고 싶은 날짜의 묘운력 조회]

궁금한 날짜(과거·미래 모두 가능)를 입력하고 [날짜 조회]를 누르면, 그 날짜가 속한 묘운력 8자와 적용 기간(10일 구간)이 표시됩니다. [사주와 나란히 보기]를 누르면 원국과 조회 결과를 한 화면에서 비교할 수 있습니다.

5. 보고 싶은 날짜의 묘운력 조회

(계산을 먼저 완료해야 합니다.)

조회 날짜: 2026 년 6 월 12 일 14 시 분 (선택) 분

날짜 조회

사주와 나란히 보기

초기화

지금 시간 넣기

시주

일주

월주

연주

癸 계	己 기	壬 임	庚 경
편재	일간	정재	상관
酉 유	巳 사	午 오	午 오
식신	정인	편인	편인

(적용 기간: 2026-06-09 10:30 ~ 2026-06-19 10:30)

특정 날짜의 묘운력 조회. 아래에 그 8자가 적용되는 10일 구간이 함께 표시됩니다.

4-3. [6. 전체 기간 묘운력] — 표와 엑셀 저장

출생 시각부터 120년 치(4,380행) 묘운력이 자동 생성됩니다. 각 행에는 시·일·월·연주와 적용 기간(시작~끝)이 표시됩니다. 화면에는 앞 300행만 보이므로, 전체 자료가 필요하다면 [엑셀(xlsx) 저장]으로 파일을 내려받아 활용하세요.

4-4. [택일 참고] — 아이 택일 (출산 날짜·시간 고르기)

전체 표 아래에 접혀 있는 **택일 참고** 패널은 **아이 택일**을 위한 기능입니다. 출산 예정 범위(시작일~종료일, 최대 2년)를 입력하고 [탐색]을 누르면, 그 날 그 시간에 태어날 아이가 갖게 될 사주 여덟 글자를 평가해서 오행이 균형 잡힌 날·시간 후보를 **최대 10개** 골라 줍니다. 부모의 사주와는 무관하게 아이의 원국 자체를 보는 것입니다.

▼ 택일 참고

월간·일간·일지·시간 4자리의 오행 종류가 가장 많고, 전체 8자 분포도 고른 날·시간을 최대 10개 추출합니다.

시작일: 2026-06-12 종료일: 2026-07-12 주중·업무시간만 (월~금, 사~유시) 탐색

1 2026년 7월 8일 신시 (15:30~17:30) 핵심 4자 오행 4종

시주	일간	월주	연주
庚 <small>경</small>	癸 <small>계</small>	乙 <small>을</small>	丙 <small>병</small>
정인	일간	식신	정재
申 <small>신</small>	未 <small>미</small>	未 <small>미</small>	午 <small>오</small>
정인	편관	편관	편재

전체 8자 분포 — 목:1 · 화:2 · 토:2 · 금:2 · 수:1

2 2026년 7월 8일 유시 (17:30~19:30) 핵심 4자 오행 4종

시주	일간	월주	연주
辛 <small>신</small>	癸 <small>계</small>	乙 <small>을</small>	丙 <small>병</small>
편인	일간	식신	정재
酉 <small>유</small>	未 <small>미</small>	未 <small>미</small>	午 <small>오</small>

택일 참고 — 기간을 입력하고 [탐색]을 누르면 오행 균형 순으로 후보가 나열됩니다.

후보의 우선순위는 두 단계로 정해집니다.

순위	기준
1순위	핵심 4자(T존)의 오행 다양성 — 아이 사주의 월간(月干)·일간(日干)·일지(日支)·시간(時干) 네 글자가 몇 종류의 오행으로 이루어졌는지 셉니다(최대 4종). 예정일 범위 안에서는 사실상 정해져 있는 연주·월지를 빼고, 날과 시간 선택으로 실제로 달라지는 글자들만 보는 것입니다. 이미 정해진 연월에 특정 오행이 많다면 같은 오행이 더해질수록 전체 사주는 더 쓸릴 수 있습니다. 이 기준은 T존 네 자리 안에서만 오행이 한쪽으로 몰리지 않도록 보기 위한 참고 지표입니다.
2순위	전체 8자의 분포 균형 — 1순위가 같은 후보끼리는, 여덟 글자 전체의 목·화·토·금·수 분포가 더 고른(치우침이 작은) 쪽을 앞세웁니다.

"주중·업무시간만 (월~금, 사~유시)" 체크는 기본으로 켜져 있습니다. 아이 택일은 보통 제약절개나 유도분만으로 출산 시각을 잡는 경우인데, 수술·분만 일정은 병원이 정상 운영되는 **평일 낮 시간에만 잡을 수 있기 때문**입니다. 오행이 아무리 좋아도 새벽 축시(01:30~03:30)나 일요일이면 실제로 선택할 수 없는 후보인 셈입니다. 그래서 기본값

은 평일(월~금) 사시~유시(09:30~19:30) 안에서만 후보를 찾고, 시간 제약이 없다면 체크를 해제해 모든 요일과 12시진 전체를 탐색할 수 있습니다.

5. 참고 사항

- 사이트가 열리면 절기 데이터(24data.csv)를 자동으로 불러옵니다. 로드가 끝나야 [계산 시작] 버튼이 활성화됩니다.
- 음력으로 입력하면 양력으로 자동 변환된 날짜가 입력칸 옆에 표시됩니다. 윤달도 지원합니다.
- 시간 경계는 인시(寅時) 일수론을 기반으로 합니다.
- 순행/역행은 성별과 연간(年干)의 음양에 따라 자동으로 정해지며, 입력 화면에 표시됩니다.
- 계산은 모두 사용자의 브라우저 안에서 이루어지며, 입력한 생년월일시는 저장 버튼을 직접 누르지 않는 한 어디에도 저장되지 않습니다.

묘운력의 대운·일주·시주 나이와 구간은 일반 만세력 프로그램의 대운수와 다르게 나올 수 있습니다. 이는 오류가 아니라 계산 방식 자체가 다르기 때문입니다. (3장 참고)

현묘의 묘운력 · by 태오(泰悟) — 계산 이론의 자세한 설명은 사이트 하단의 [묘운 계산 이론 안내] 링크를 참고하세요.